

## คู่มือการใช้งานโปรแกรม Food on Tablet

- A. ผู้ที่จะใช้งานได้ต้องซื้อ License ของ Software กับทางบริษัทก่อน
- B. ระบบจะให้สิทธิ์การเข้าใช้งาน Tablet จากหมายเลข IP Address ที่ได้ตั้งค่าไว้เท่านั้น
- C. เครื่องที่จะใช้งานโปรแกรม Food order ต้องมี Application ของ Google chrome

### 1. การตั้งค่าอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนใช้งานโปรแกรม

#### 1.1 อุปกรณ์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ANDROID)


- ไปที่เมนูการตั้งค่า ดังภาพ




- เข้าไปที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi



- เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ (ต้องเป็น Network เดียวกับเครื่อง Server ของโปรแกรม Aristo Food)



- ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi จากนั้นเลือกที่แสดงตัวเลือกขั้นสูง (Advance option)



- เปลี่ยนรูปแบบของการตั้งค่า IP Address ดังนี้

\*1. Set IP ให้เป็นแบบ คงที่ หรือ Static

\*2. ใส่ ที่อยู่ IP เช่น 192.168.1.150 (เลขตรงนี้ต้องให้ทางฝ่าย Support ของ aristo กำหนดให้)

\*3. ใส่ที่อยู่ของเกตเวย์ โดยส่วนมากจะเป็น 192.168.1.1 (ขึ้นอยู่กับระบบ Network)

\*4. DNS1 ส่วนมากจะเป็น 192.168.1.1 (ขึ้นอยู่กับระบบ Network)

\*5. จากนั้นกดบันทึก เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการตั้งค่ากำหนด IP Address



The image shows a configuration screen for a device named "ARISTOSOFT\_24G". The screen has a light gray background with white text and input fields. At the top, the device name "ARISTOSOFT\_24G" is displayed in green. Below it, there is a dropdown menu labeled "คงที่" (Static) with a downward arrow. Underneath, there are four input fields, each with a red rectangular highlight around it. The first field is labeled "ที่อยู่ IP" (IP Address) and contains "192.168.1.128". The second field is labeled "เกตเวย์" (Gateway) and contains "192.168.1.1". The third field is labeled "ความยาวของหมายเลขเครือข่าย" (Network number length) and contains "24". The fourth field is labeled "DNS 1" and contains "8.8.8.8". At the bottom of the screen, there are two buttons: "บันทึก" (Save) on the left and "ยกเลิก" (Cancel) on the right.

**\*\*หมายเหตุ\*\***

การตั้งค่ากำหนด IP address ของอุปกรณ์ Tablet หรือ มือถือ ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แต่ละเครื่อง อาจจะแตกต่างกันไปตามยี่ห้อ รุ่น หรือ ระบบปฏิบัติการ หากไม่ทราบสามารถดูจากคู่มือที่แถมมาหรือ ค้นหาข้อมูลจาก Internet

- ตรวจสอบใน Tablet ต้องมี App Google Chrome (ถ้ามีแล้วควร Update ให้เป็น Version ใหม่สุด)



- หากเครื่องใดไม่มี ให้ทำการ Download จาก Play Store ก่อน



- ค้นหา app ชื่อว่า Google Chrome ทำการ Download และติดตั้งให้เรียบร้อย



## 1.2 ระบบปฏิบัติการ IOS (I-Phone หรือ I-Pad)

- ไปที่เมนูตั้งค่าดังภาพ




- เข้าที่เมนู Wi-Fi ดังภาพ



- เลือก Wi-Fi ทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อย (ต้องเป็น Network เดียวกับเครื่อง Server ของโปรแกรม Aristo Food)




- เลือกรูปแบบการกำหนด IP Address เป็นแบบคงที่ จากนั้นใส่รายละเอียดส่วนต่างๆให้เรียบร้อย



- หลังจากตั้งค่า IP Address แล้ว ให้ทำการ โหลด App Google chrome มาติดตั้งที่เครื่อง จากใน หน้า App Store



- ติดตั้ง App Google chrome มาติดตั้งที่เครื่องให้เรียบร้อย




## 2. การเข้าใช้งานโปรแกรม

- นำเครื่อง Tablet ที่ได้ตั้งค่าไว้ในหัวข้อที่ 1 เปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมา



- พิมพ์ URL ของโปรแกรมร้านอาหาร (ใช้เป็น IP Address ของเครื่อง Server ตามด้วย /Mobile)  
ตัวอย่างดังภาพ (เลข URL มาจาก การ Fix IP Address ของเครื่อง Server)



- จะเข้าสู่หน้าโปรแกรม พิมพ์ชื่อและรหัสผ่านให้ถูกต้องและกดเข้าระบบ (ชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่าน ตั้งจากโปรแกรมร้านอาหารบน PC )





- หากเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะพบกับหน้าเมนูหลักของโปรแกรม



**\*\*หมายเหตุในกรณีเข้าระบบไม่ได้ \*\***

**\*\*ให้ตรวจสอบว่าทำการ Set up กำหนด IP address ตามหัวข้อที่ 1 หรือยัง**

**\*\*ให้ตรวจสอบชื่อและรหัสผ่านว่ามีอยู่จริงในระบบหรือไม่**


### 3. เริ่มต้นการใช้งานรับ Order บน Tablet

#### 3.1 การเริ่มรับ Order สั่งอาหารสำหรับลูกค้าโต๊ะมาใหม่


- กดที่เมนูเลือกรายการอาหารดังภาพ



- กดที่ปุ่มโต๊ะ




- เลือกโต๊ะว่างในถ้าเป็นลูกค้าโต๊ะใหม่



- เลือกโซนของโต๊ะอาหารที่ลูกค้านั่ง




- จากนั้นทำการเลือกหมายเลขโต๊ะที่ลูกค้านั่ง



- เลือกหมวดหมู่ของอาหารที่ลูกค้าสั่ง



- เลือกรายการอาหารในหมวดนั้นๆ




- ใส่จำนวนที่ลูกค้าสั่ง โดยใช้เครื่องหมาย บวกลบ ในการเปลี่ยนจำนวน จากนั้นกดปุ่มบันทึก



- ทำการสั่งอาหารเมนูอื่นๆ จนครบตามที่ลูกค้าสั่งในโต๊ะนั้นๆ และกดปุ่มยืนยัน



- ระบบจะทวนรายการอาหารทั้งหมดที่กดสั่งไว้ (ถ้าต้องการลบรายการไหนให้กดที่ปุ่มกากบาทหน้าเมนูอาหารนั้นๆ)



- ให้กดปุ่มสั่งอาหารทั้งหมด ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอาหารที่สั่ง



- เมื่อมาตรวจสอบที่เครื่องแคชเชียร์ที่ติดตั้งโปรแกรม aristo food ไว้ จะเห็นข้อมูลการสั่งอาหาร ที่ได้สั่งไว้จาก Tablet ด้านบน

Tom Yum

คำสั่ง


Total  
373.00

Date 15/5/2561
Q 0
Table A04


ชื่ออาหาร/เครื่องดื่ม	@	ราคา	เงินรวม
ข้าวหน้าแซลมอน	2	149.00	298.00
ข้าวห่อไข่	1	75.00	75.00

### 3.2 การรับ Order เพิ่มสำหรับลูกค้าที่นั่งทานอยู่แล้ว

- ให้เลือกที่ปุ่มโต๊ะ



- เลือกที่ปุ่มโต๊ะลูกค้า เลือกโซน และหมายเลขโต๊ะที่ลูกค้านั่งทาน จากนั้นทำการสั่งอาหารเหมือนวิธีการสั่งอาหารโต๊ะลูกค้าใหม่





#### 4. การย้ายโต๊ะ

- ที่หน้าเมนูหลักของโปรแกรมให้กดที่ปุ่มย้ายโต๊ะ ดังภาพ




- ระบบจะให้เลือกโซนโต๊ะที่ต้องการย้าย



- เลือกหมายเลขโตะที่ต้องการย้าย




- เลือกโซนโตะใหม่ที่ลูกค้ำจะย้ายไปนั้น




- ระบบจะโชว์หมายเลขโต๊ะที่ว่างเพื่อให้เลือก



- ระบบจะโชว์ข้อมูลถึงโต๊ะเก่าที่นั่งอยู่และโต๊ะใหม่ที่ต้องการย้ายไป ถ้าถูกต้องให้กดปุ่มย้ายโต๊ะ เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่มออก เพื่อยกเลิก




- จะมีข้อความโชว์จากระบบว่าการย้ายโต๊ะสำเร็จแล้วดังภาพ



## 5. การรวมโต๊ะ

- ที่หน้าเมนูหลักของโปรแกรมให้กดที่ปุ่มรวมโต๊ะ ดังภาพ




- เลือกโต๊ะที่จะถูกย้ายไปรวมกับโต๊ะอื่น โดยเริ่มจากเลือกโซนโต๊ะ



- เลือกหมายเลขโต๊ะ




- จากนั้นเลือกโต๊ะที่จะถูกนำไปรวมด้วย โดยเริ่มจากเลือกโซนโต๊ะ



- เลือกหมายเลขโต๊ะ



- ระบบจะโชว์ข้อมูลถึงข้อมูลโต๊ะต้นทาง และโต๊ะปลายทางที่ต้องการย้ายไปรวมด้วย ถ้าถูกต้องให้กดปุ่มรวมโต๊ะ เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่มออก เพื่อยกเลิก



- ระบบจะมีข้อความแจ้งเมื่อการย้ายโต๊ะเสร็จสมบูรณ์



## 6. การยกเลิกโต๊ะ




- เลือกโต๊ะที่ต้องการยกเลิกออกจากระบบ โดยเริ่มจากการเลือกโซนโต๊ะก่อน







- เลือกหมายเลขของโต๊ะ



- ระบบจะโชว์ข้อมูลถึงข้อมูลโต๊ะที่ต้องการยกเลิก ถ้าถูกต้องให้กดปุ่มยกเลิกโต๊ะ เพื่อยืนยัน หรือกดปุ่มออก เพื่อยกเลิก



- จะมีข้อความสอบถามยืนยันการยกเลิกโต๊ะ กดตกลงเพื่อยืนยันการยกเลิกโต๊ะ



- ระบบจะแจ้งเตือนว่าทำการยกเลิกโต๊ะนั้นออกจากระบบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มตกลงเพื่อกลับสู่เมนูหลัก



Update : 15/05/2561